

MANUAL

# Menú per nivells


**Sy**TAHC   
Software

## Inicio

Un menú por niveles o encadenado es un artículo especial con un precio total determinado y una lista asociada de posibles artículos clasificados por niveles. De esta forma, por ejemplo, podemos tener un artículo “MENÚ 12,00 €”, que, al pulsarlo, se añadirá a la cuenta con un valor de 12,00 €, pero al mismo tiempo mostrará una serie de pestañas de niveles, por ejemplo: entrantes, primeros, segundos y postres. Estos artículos que aparecen en estos niveles pueden sumar precio a la cuenta o no.

## Crear el Menú

Para configurar los menús encadenados iremos a OPCIONES → VARIOS MÁS → GESTIÓN DE OTROS DATOS / FICHEROS → GESTIÓN DE MENÚS POR NIVELES



Se nos abrirá un listado con todos los menús por niveles (encadenados):

LISTADO DE MENUS POR NIVELES

5	ENTRADA 1 CONSUMICION
6	ENTRADA 2 CONSUMICIONESs
7	ENTRADA 3 CONSUMICIONES

TEXTO DE BÚSQUEDA:

NUEVO LANZAR MAS CERRAR

Para crear uno nuevo pulsamos, en la parte inferior, sobre **NUEVO**:

TEXTO DE BÚSQUEDA:

NUEVO LANZAR MAS CERRAR

Con lo que se nos abrirá una ficha de gestión del Menú por niveles (encadenado):

GESTION DE MENUS POR NIVELES

NOMBRE:

TIPO: LIBRE

☒ NIVEL 1 ☐ NIVEL 2 ☐ NIVEL 3 ☐ NIVEL 4 ☐ NIVEL 5 ☐ NIVEL 6

NIVEL 1

NOMBRE NIVEL:

GRUPO COCINA: NO TOCAR **GUARDAR NIVEL**

NIVELES PERMITIDOS: UNIDADES PERMITIDAS: ☐ AÑADIR TODOS AUTOMATICAMENTE

ARTÍCULOS EN EL NIVEL SELECCIONADO

BÚSQUEDA DE ARTÍCULOS PARA AÑADIR AL NIVEL

ARTÍCULO	CANTIDAD	INCREMENTO	FAMILIA	TEXTOS	TEXTOS
				TODOS	TEXTOS

**QUITAR**

**GUARDAR** **NUEVO** **DUPLICAR** **BORRAR** **CERRAR**

En la parte superior, **encima de Tipo**, tendremos que introducir un nombre para el Menú

Pulsaremos en **Guardar**, en la barra inferior, para guardar el nombre del menú.

A continuación, tendrá que asignar para cada Nivel el Nombre del nivel así como los artículos que se pueden elegir en éste. Para seleccionar un nivel, habrá que pulsar sobre las casillas que indican: **Nivel 1, Nivel2, Ni...**

Para añadir artículos a cada nivel, en la parte inferior hay una sección **Artículos en el nivel seleccionado**:

Donde, a la derecha, podremos filtrar y buscar los artículos que queremos añadir al nivel. Seleccionando una familia o bien introduciendo en la casilla **Texto artículo** el nombre del artículo. Una vez seleccionado el / los filtros, pulsamos en buscar y nos aparecerá un listado acorde:

Si pulsamos el botón, **AÑADIR** se agregará a la sección de la izquierda los artículos seleccionados (con la casilla marcada en verde). Si pulsamos sobre la casilla de **TODOS** se marcarán todos los artículos de la búsqueda y podremos añadirlos todos a la vez:

Análogamente, con el botón **QUITAR** quitaremos del nivel los artículos que hayamos seleccionado a la izquierda.

Una vez añadidos los artículos deseados al nivel, así como configurado el nombre del nivel, podemos pulsar en **GUARDAR NIVEL** o en **GUARDAR**, para conservar los cambios. Guardar lo guardará todo, pero Guardar Nivel no guardará los cambios en el nombre del menú. Asegúrese de guardar antes de cambiar de nivel o se perderán los cambios en el nivel actual.

Además del nombre del nivel y sus artículos, podemos configurar adicionalmente:

- **Unidades permitidas en este nivel.** Por cada unidad del artículo principal del menú, indicar cuántas unidades del nivel seleccionado podemos añadir. Es decir, el número de artículos de ese nivel que se pueden añadir a una cuenta.
- **Niveles permitidos en este nivel.** Es opcional. Desde aquí podemos indicar si se puede añadir un artículo de otro nivel en el nivel seleccionado, en un ejemplo real sería que un cliente pida tomar uno de los segundos platos como primero. **Escribir separados por comas los números de nivel permitidos**
- **Grupo de cocina al que corresponde este nivel.** Desde aquí indicamos el grupo de cocina que corresponde a este nivel (por si queremos que en la comanda por cocina aparezca el grupo en el papel).

En la sección de la izquierda de artículos del nivel, con la columna incremento “**INCREMENTO**” podemos indicar el importe que ese artículo debe sumar al precio base del menú, como sobrecosto o incremento de precio, cuando se añada este artículo concreto a la cuenta:

ARTÍCULO	CANTIDAD	INCREMENTO
SCHWEPPES NARANJA	1	1.4
AGUA DE MORITZ	1	0
CAÑA PEQUEÑA	1	0
CAÑA PEQUEÑA MORITZ 7	1	0
CIDRE GALIPETTE	1	0

ARTÍCULOS EN EL NIVEL SELECCIONADO

BÚSQUEDA DE ARTÍCULOS PARA AÑADIR AL NIVEL

FAMILIA: REFRESCOS

TODOS TEXTO ARTÍCULO: BUSCAR

QUITAR

Ejemplo. Tenemos un el primer nivel para las bebidas y todas ellas se incluyen en el precio del menú. Exceptuando el Schweppes de Naranja que supone un sobrecosto de 1,4€ sobre el menú.

Es aconsejable que en los niveles que no vayamos a utilizar indiquemos que las **unidades permitidas** en ese nivel son cero, de esta forma, en el momento de la venta, esos niveles no utilizados no se mostrarán:

NOMBRE:

TIPO: LIBRE

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 ☒ NIVEL 6

NIVEL 6

NOMBRE NIVEL:

GRUPO COCINA NO TOCAR

NIVELES PERMITIDOS: UNIDADES PERMITIDAS: 0 AÑADIR TODOS AUTOMÁTICAMENTE

ARTÍCULOS EN EL NIVEL SELECCIONADO

BÚSQUEDA DE ARTÍCULOS PARA AÑADIR AL NIVEL

GUARDAR NIVEL

### Asignar el Menú a un artículo

Una vez hayamos terminado de configurar el menú con niveles, el siguiente paso será asignar este nivel a un artículo. Acceder desde “OPCIONES → VARIOS MÁS → LISTADO DE ARTÍCULOS”, a la pantalla de GESTIÓN de artículos. Buscar o crear el artículo al que deseamos añadir el menú con niveles y abrir la ficha de dicho artículo:

Desde la pestaña “Hostelería/TPV” marcar la casilla “☒ MENU NIVELES”.

Al marcar esta casilla vemos como la parte inferior de la pantalla cambia y aparece un desplegable desde el que podemos seleccionar el menú por niveles que deseemos asignar al artículo:


No olvide asignar en la pestaña de hostelería el **precio al Menú**:

General	Hostelería / TPV	Combinados	Fracc. / Condic.	Catálogo	Otros	Varios
Precios Venta Solo		Precios Venta Combinado		Tarifas		
TARIFAS DE PRECIOS	PRECIO 1	12	PRECIO CMB 1	12	Tarifa 1	
	PRECIO 2	12	PRECIO CMB 2	12	Tarifa 2	
	PRECIO 3	12	PRECIO CMB 3	12	Tarifa 3	
	PRECIO 4	12	PRECIO CMB 4	12	Tarifa 4	
	PRECIO 5	12	PRECIO CMB 5	12	Tarifa 5	

Una vez hayamos configurado el menú por niveles y lo hayamos asignado a algún artículo ya podremos comenzar a utilizarlo desde la pantalla de ventas. Cuando añadimos a una cuenta el artículo al que hemos asociado el menú por niveles, la pantalla de ventas se mostrará así:



Vemos en esta pantalla como se muestran cuatro botones que nos permiten seleccionar los niveles, siendo el marcado en rojo el nivel seleccionado. Los niveles para los cuales se hayan seleccionado todas las unidades permitidas desaparecerán de la pantalla:



Para que vuelvan a aparecer habrá que borrar en la cuenta una línea de ese nivel.

En cada uno de los niveles aparecerán los artículos que hayamos configurado previamente. Más abajo tenemos la opción de usar un artículo de otro nivel dentro del nivel seleccionado y de ocultar el panel de menús por niveles sin haber terminado de consumir todas las unidades permitidas de cada nivel para continuar posteriormente. La forma de retomar un menú por niveles que no hayamos finalizado es pulsar sobre la cuenta en alguno de los artículos que pertenezcan al nivel.



La forma de retomar un menú por niveles que no hayamos finalizado es pulsar sobre la cuenta en alguno de los artículos que pertenezcan al nivel.